

Wie wird Solid Edge installiert?

Bitte beachten Sie bei einem Versionswechsel von Solid Edge auf alle Fälle das Dokument in diesem Helpdesk:

<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/was-ist-vor-einem-wechsel-auf-eine-neue-solid-edge-version-zu-beachten.html>

▪ **Hard- und Software-Voraussetzungen:**

Vor der Installation lesen Sie sich bitte aufmerksam die Datei **readme.htm** auf der Solid Edge DVD im Unterverzeichnis „Solid Edge“.

- Lässt sich das Betriebssystem überhaupt verwenden?
- Welche Grafiktreiber sollten eingesetzt werden?
- etc.

▪ **Installations-Voraussetzungen**

Solid Edge kann nur mit Administratorrechten installiert werden.

Bis zur ST5 ist es erforderlich die Benutzerkontensteuerung (UAC) unter Windows 7 und Windows 8 bei der Installation auszuschalten. Diese verhindert die ordnungsgemäße Installation und Deinstallation von Solid Edge.

Lesen sie hierzu den Helpdesk Artikel:

<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/benutzerkontensteuerung-uac-fur-vista-und-win7.html>

Ab der ST6 das ist das Ausschalten der Benutzerkontensteuerung (UAC) wohl nicht mehr notwendig. Wir empfehlen auch bei der ST6 die Benutzerkontensteuerung (UAC) bei der Installation weiter auszuschalten, um eine ordnungsgemäße Installation zu gewährleisten.

Vor dem Installieren von Solid Edge müssen Sie eine eventuell vorhandene, ältere Installation von Solid Edge ordnungsgemäß deinstallieren. (Verwenden Sie das "Programme und Funktionen" in der Systemsteuerung des Betriebssystems, um Solid Edge von Ihrem Computer zu entfernen. Markieren Sie Solid Edge in der Liste der installierten Produkte und klicken Sie auf "Hinzufügen/Entfernen".)


Zwei unterschiedliche Versionen von Solid Edge sollten nicht auf demselben Betriebssystem vorhanden sein.

Wenn Sie Solid Edge entfernt haben, starten Sie auf jeden Fall Ihren Computer neu, bevor Sie erneut Software installieren.


■ Installation

Legen Sie die Solid Edge-DVD ein. "Autorun" sollte automatisch starten. Falls "Autorun" nicht automatisch startet, können Sie auf die **Autorun.exe** in der Solid Edge-DVD doppelklicken. Dadurch werden auch automatisch das aktuell benötigte "Installshield-Skript" (ISScript.msi) und das benötigte ".Net Framework" installiert, wenn nicht vorhanden. Der "InstallShield-Wizard" leitet Sie dann durch die Installation.

Wählen Sie im ersten Schritt "Solid Edge".




Eventuell werden benötigte Zusatz-Anwendungen installiert. z.B. "Microsoft.Net Framework".



Nach der Installation der Zusatz-Anwendungen muss Windows neu gestartet werden.





Wählen Sie bei den Standard-Vorlagen „DIN“ aus.

Die Solid Edge Lizenzdatei "**SELicense.dat**" können Sie zu einem späteren Zeitpunkt auch in den richtigen Ablageort hineinkopieren. (näheres siehe unten)

Die Optionsdatei verwenden Sie, wenn Sie Programmeinstellungen mit "SEAdmin.exe" verteilen wollen (näheres dazu finden Sie in der Solid Edge Hilfe.)

▪ Lizenzdatei

Nach Fertigstellung der Installation kopieren Sie Ihre Lizenzdatei "**SELicense.dat**" in entsprechenden Ordner:

ab ST6 : "C:\Program Files\Solid <Version>\Preferences\".

bis ST5 : "C:\Program Files\Solid Edge <Version>\Program\".

Die Lizenzdatei können Sie sich selbst unter

www.Siemens.com/gtac

mit Ihrem gültigen WebKey- Account erzeugen bzw. herunterladen.

Näheres dazu entnehmen Sie für **festplattengebundene (Node Locked) Lizenzierung** dem Helpdesk:

Lizensierung Node-Locked

<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/lizensierung-node-locked.html>

Näheres zu **Netzwerk (Floating) Lizenzierungen** und Konfiguration FlexLM entnehmen Sie dem Helpdesk:

<http://www.cad-helpdesk.de/solid-edge/lizensierung-floating.html>